



Sehbehinderten- und blindengerechte PC-Einstellungen unter Windows 8 und 10

1 Neuerungen

Von dem mit Windows 8 eingeführten, neuen Startmenü, das den Benutzer mit lauter rechteckigen, über den Desktop verteilten Kacheln anstelle der altbekannten Startleiste empfängt, sollte man sich nicht abschrecken lassen. Das Meiste im Hintergrund hat sich gegenüber Windows 7 nämlich nicht verändert und mit einem kostenlosen Freeware-Tool bekommt man sogar das vertraute Startmenü zurück.

Mit WINDOWS+e öffnet man nach wie vor den altbekannten Dateimanager (Windows-Explorer), über den man wie gewohnt auf Laufwerke und Ordner zugreifen kann und mit WINDOWS+m landet man auch wieder auf dem altbekannten Desktop.


Das Betätigen der WINDOWS-Taste alleine führt zunächst dazu, dass immer zwischen Desktop und Kachel-Oberfläche hin- und hergewechselt wird.

2 Allgemeine Einstellungen

1.1 Trennung von System und Daten

Grundsätzlich sollte die Betriebssystem-Installation samt den Programmen von den Anwenderdaten (Texten, Bildern, Musik etc.) durch Aufteilen der Festplatte getrennt werden. Diese Unterteilung der Festplatte, in der Fachsprache *Partitionieren* genannt, ist am Einfachsten vor der Installation zu bewerkstelligen.

Die Festplatte wird unterteilt in eine Partition C, auf der das Betriebssystem und die Software installiert werden und in eine Partition D, auf der die Anwenderdaten gespeichert werden.






Einer Windows-8- bzw. Windows-10-Installation benötigt ca. 7 GB und inklusive Standardsoftware reicht es in der Regel aus, die Partitionsgröße für C auf 80 GB bis maximal 100 GB festzulegen.

Der Datenpartition kann übrigens auch jeder andere freie Buchstabe zugeordnet werden; bei einer nachträglichen Partitionierung ist dies z.B. oft E, wenn D schon durch das DVD-Laufwerk besetzt wurde.

Im weiteren Verlauf wird davon ausgegangen, dass der Datenpartition der Buchstaben D zugeordnet wurde.

Nach der Partitionierung und ggf. Installation des Betriebssystems werden die zehn Standardspeicherordner *Downloads*, *Eigene Bilder*, *Eigene Dokumente*, *Eigene Musik*, *Eigene Videos*, *Favoriten*, *Gespeicherte Spiele*, *Kontakte*, *Links* und *Suchvorgänge* so umgestellt, dass die Pfadangabe auf die Datenpartition verweist. Dazu navigiert man zunächst zu C:\Benutzer\ und dann zum Ordner mit dem eigenen Benutzernamen. In diesem Ordner sollten sich die zehn genannten Standardspeicherordner befinden. Außerdem befindet sich dort auch noch ein elfter Ordner *Desktop*, den man aber besser unangetastet lässt.



Auf jeden der zehn Ordner führt man nacheinander einen RECHTSKLIICK (alternativ Markieren und Drücken der KONTEXTMENÜTASTE) aus, wählt zuerst den Menüpunkt EIGENSCHAFTEN und dann die Registerkarte PFAD aus.



Hier ändert man die Pfadangabe manuell ab.


Sie sieht für den Ordner *Eigene Dokumente* zunächst etwa so aus: C:\Users\MeinBenutzername\Documents und wird nun einfach abgeändert in D:\MeinBenutzername\Documents.

Die englischen Bezeichnungen lässt man am Besten stehen. Sie gehören seit Vista zu den Neuerungen des Unterbaus von Windows, stören aber in der Praxis nicht, da an allen relevanten Stellen wie z.B. unter *Bibliotheken* die Bezeichnungen in der jeweiligen Betriebssystemsprache angezeigt werden. Hier heißt also der Ordner *Documents* auch weiterhin *Dokumente*.

Nach dem Eintragen des neuen Pfades mit OK und die zwei Nachfragen jeweils mit JA bestätigen.

Dieser Vorgang muss für jeden der zehn Ordner wiederholt werden.

Hinweis: Für alle nachfolgenden Beschreibungen, in denen die Systemsteuerung vorkommt, findet man die genannten Punkte nur, wenn in der Systemsteuerung die ANZEIGE (rechts oben) von KATEGORIE auf SYMBOLE umgestellt wird.



Die Systemsteuerung erreicht man z.B. folgendermaßen:

WINDOWS-Taste+e, ALT+c, c

Im Startmenü von Classic-Shell heißt die Systemsteuerung Control Panel



1.2 Schutz und Sicherung der Anwenderdaten

Windows 8 bzw. 10 bietet eine eigene Sicherungsroutine für das Backup der Anwenderdaten. Dazu muss man zunächst ein Netzlaufwerk einbinden oder ein externes Laufwerk anschließen.

Dann:

SYSTEMSTEUERUNG --> DATEIVERSIONSVERLAUF --> LAUFWERK AUSWÄHLEN (oder: NETZWERKADRESSE HINZUFÜGEN) --> OK --> AKTIVIEREN

Über ORDNER AUSSCHLIESSEN lassen sich bestimmte Ordner ausschließen und über ERWEITERTE EINSTELLUNGEN kann man z.B. festlegen, wie lange die gespeicherten Kopien aufbewahrt werden sollen.

Alternativ dazu kann man auch eine herkömmliche Synchronisationssoftware wie z.B. die Freeware FreeFileSync einsetzen, um regelmäßig eine Sicherung des gesamten Ordners MeinBenutzername (auf der Datenpartition) auf eine externe Festplatte zu machen.

1.3 Sicherung des Systems

Windows erstellt in regelmäßigen Abständen sogenannte Wiederherstellungspunkte. Ob diese Schutzeinstellung aktiv ist, lässt sich folgendermaßen überprüfen:

WINDOWS-Taste+PAUSE drücken --> Menüpunkt COMPUTERSCHUTZ im linken Aufgabenbereich auswählen --> neben Laufwerk C muss bei Schutz *Ein* stehen.


Sind Datenpartition und Systempartition voneinander getrennt, so lässt sich zusätzlich auch eine so genannte Disk-Image-Software einsetzen (z.B. Acronis TrueImage). Diese Software erstellt ein Abbild einer funktionierenden Windows-Installation mit allen installierten Programmen und den zugehörigen Einstellungen.

Gibt es irgendwann auf Grund von Viren oder gravierenden Anwenderfehlern Schwierigkeiten beim Starten des Betriebssystems, so lässt sich das erstellte Abbild innerhalb weniger Minuten zurückspielen und somit der Ausgangszustand wiederherstellen. Die Daten auf der eigenen Partition werden dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen.



Windows 8 bietet auch eine eigene Image-Sicherung. Diese erreicht man über: SYSTEMSTEUERUNG --> WINDOWS 7(!)-DATEIWIEDERHERSTELLUNG bzw. SICHERN UND WIEDERHERSTELLEN (WINDOWS 7) --> SYSTEMABBILD ERSTELLEN SICHERUNG EINRICHTEN --> Ziel auswählen (Festplatte, Netzlaufwerk, DVD) --> WEITER --> SICHERUNG STARTEN

Im Gegensatz zu spezialisierten Programmen wie Acronis TrueImage dauert die Sicherung aber deutlich länger und wird nicht auf die Hälfte komprimiert, d.h. sie benötigt genauso viel Platz wie auf C belegt ist.





2 WINDOWS Arbeitsoberfläche einrichten

Einstellungen, die man am Computer vornehmen kann, um die Arbeitsoberfläche für Blinde und Sehbehinderte übersichtlicher zu gestalten.

2.1 Vereinfachtes Startmenü und Infobereich

2.1.1 Klassisches Startmenü

Leider ist unter Windows 8 und Windows 10 keine Einstellmöglichkeit für das für Braillezeilenbenutzer deutlich einfacher zu bedienende, klassische (ein- oder zweiseitige) Startmenü mehr vorgesehen. Es gibt aber ein kleines Freeware-Tool, *Classic Shell*, das dieses Startmenü wieder herstellt.



Das genannte Freeware-Tool kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: <http://classicshell.sourceforge.net/>

Nach der Installation erscheint ein Auswahlfenster, in dem man sich für das *Windows Classic* Menü entscheiden kann.

Das Tool installiert auch Verknüpfungen unter START --> PROGRAMME --> CLASSIC SHELL. Hier kann man unter dem Punkt CLASSIC START MENU SETTINGS diverse Einstellungen vornehmen.

Mit Rechtsklick auf den Start-Button und BEENDEN stellt man wieder die Windows 8 Kacheloberfläche her.



2.1.2 Weitere Einstellungen Startmenü und Infobereich

Das mit Windows XP eingeführte erweiterte Startmenü ist besonders für blinde Menschen schwer zu bedienen. So verändern sich zum Beispiel seine Inhalte in Abhängigkeit der zuletzt aufgerufenen Programme. (Quelle: *augenbit.de*)

Dieser Punkt lässt sich aber abstellen: SYSTEMSTEUERUNG --> TASKLEISTE & NAVIGATION --> Registerkarte SPRUNGLISTEN --> Haken vor ZULETZT GESPEICHERTE PROGRAMME rausnehmen

Wer das oben erwähnte Tool ClassicShell verwendet, muss zusätzlich auch über START --> PROGRAMME --> CLASSIC SHELL --> CLASSIC START MENU SETTINGS --> REGISTERKARTE MAIN MENU --> im Abschnitt SHOW RECENT OR FREQUENT PROGRAMS auf DON'T SHOW umstellen.

Um alle Symbole des Infobereich (der Bereich rechts unten neben der Uhr) jederzeit im Blick zu haben:

SYSTEMSTEUERUNG --> TASKLEISTE & NAVIGATION --> Registerkarte TASKLEISTE --> INFOBEREICHANPASSEN --> Haken setzen vor IMMER ALLE SYMBOLE ... ANZEIGEN --> OK

2.2 Visuelle Effekte abstellen

SYSTEMSTEUERUNG --> System --> Menüpunkt im linken Aufgabenbereich ERWEITERTE SYSTEMEINSTELLUNGEN --> Registerkarte ERWEITERT --> im 1. Abschnitt LEISTUNG Schaltfläche EINSTELLUNGEN anklicken --> Haken setzen vor FÜR OPTIMALE LEISTUNG ANPASSEN

Anmerkung: Die visuellen Effekte, von denen Sehgeschädigte ohnehin wenig bis gar nicht profitieren, belasten auch die Ressourcen des Computers unnötig.

2.3 Schnelle Kontrastumschaltung

ALT+UMSCHALT+DRUCK



2.4 Windowseigenen Screenreader nutzen

Den Windowseigenen Screenreader (Windows Narrator) startet man mit WINDOWS-Taste+EINGABE.

Mit Windows 8 hat dieser auch endlich eine deutsche Stimme, Hedda Desktop, erhalten.

Zum Erwerb weiterer kostengünstiger Stimmen verweise ich auf den entsprechenden Artikel "Tipps_guenstige&gute_Sprachausgabe" auf augenbit.de oder iriogbe.de.

2.5 Hintergrundbilder ausblenden, Kontrast verbessern

SYSTEMSTEUERUNG --> ANPASSUNG --> im Abschnitt Basisdesigns ... eines der Kontrastschemata wählen oder ganz unten auf DESKTOPHINTERGRUND klicken und dann bei BILDPFAD --> EINFARBIG und eine Farbe auswählen

Anmerkung: Hintergrundbilder verschlechtern in der Regel den Kontrast und verringern so den Überblick.



2.6 Schrift- und Symbolgröße aller Elemente ändern

SYSTEMSTEUERUNG --> ANZEIGE --> MITTEL (125%) auswählen oder im linken Aufgabenbereich über BENUTZERDEFINIIERTE TEXTGRÖßE FESTLEGEN eine höhere Prozentzahl festlegen

Anmerkung: Achtung! Nicht alle Programme kommen mit den vergrößerten Schriftarten zurecht, so dass es passieren kann, dass Teile eines Fensters auf einmal nicht mehr sichtbar sind.

2.7 Schrift- und Symbolgröße einzelner Elemente ändern

SYSTEMSTEUERUNG --> ANZEIGE --> Abschnitt NUR DIE TEXTGRÖßE ÄNDERN --> in der Klappliste z.B. MENÜS auswählen und die Schriftgröße anpassen

2.8 Mauszeiger größer stellen/Farbe ändern:

SYSTEMSTEUERUNG --> CENTER FÜR ERLEICHTERTE BEDIENUNG --> VERWENDEN DER MAUS ERLEICHTERN --> gewünschtes Schema auswählen (z.B. schwarz sehr groß) --> OK

Weitere Einstellungen:

Diese Einstellungen können ebenfalls hilfreich sein:
SYSTEMSTEUERUNG --> MAUS --> Registerkarte ZEIGEROPTIONEN --> MAUSSPUR ANZEIGEN und ZEIGERPOSITION BEIM DRÜCKEN DER STRG-TASTE ANZEIGEN

2.9 Cursorblinkrate ändern

SYSTEMSTEUERUNG --> TASTATUR --> Registerkarte GESCHWINDIGKEIT --> unter Cursorblinkrate den Schieber betätigen

2.10 Cursor verbreitern

SYSTEMSTEUERUNG --> CENTER FÜR ERLEICHTERTE BEDIENUNG - -> ERKENNEN VON BILDSCHIRMOBJEKTEN ERLEICHTERN --> im vorletzten Abschnitt unten einen höheren Wert als 1 auswählen



2.11 Warnton bei Betätigung der Feststelltaste

SYSTEMSTEUERUNG --> CENTER FÜR ERLEICHTERTE BEDIENUNG -
-> BEDIENUNG DER TASTATUR ERLEICHTERN --> Haken setzen vor
UMSCHALTTASTEN AKTIVIEREN --> OK.

Anmerkung: Nun erklingt immer ein Warnton, wenn die Feststelltaste gedrückt wird, was v. a. für Blinde hilfreich sein kann, weil diese oft nicht mitbekommen, wenn sie die Taste aus Versehen drücken.

2.12 Visuelle Rückmeldung bei Betätigung der Feststelltaste


SYSTEMSTEUERUNG --> CENTER FÜR ERLEICHTERTE BEDIENUNG -
-> TEXT ODER VISUELLE...VERWENDEN --> Haken setzen vor
VISUELLE ALTERNATIVEN...AKTIVIEREN und in der Liste darunter
DESKTOP BLINKT auswählen --> OK

2.13 Ansicht im Explorer

Zunächst den Explorer aufrufen (WINDOWS-Taste+e)

Hinweis: Die herkömmlichen Menüleisten wurden seit Windows 8 nun auch im Windows-Explorer durch die Menübänder ersetzt, die für Blinde leider nicht mehr so einfach navigierbar sind. Nach Drücken der ALT-Taste erscheint vor jedem Eintrag ein Zugriffsbuchstabe, der einen in das zugehörige Menü bringt. Dort findet die Auswahl dann erneut über einen Buchstaben statt.

Kennt man den Zugriffsbuchstaben, so kann wie bisher die ALT-Taste auch zusammen mit diesem betätigt werden.





2.13.1 Listenansicht

ALT+a für ANSICHT --> l für LAYOUT --> mit Cursortaste LISTE auswählen --> ENTER

Anmerkung: In der Listenansicht muss nur vertikal und nicht auch noch horizontal navigiert werden.

2.13.2 Navigationsbereich ausblenden

ALT+a --> n für NAVIGATIONSBEREICH --> Leertaste (entfernt Haken vor Navigationsbereich)

Anmerkung: Dies kann v. a. für Braillezeilenbenutzer sehr sinnvoll sein, da der Fokus der Braillezeile ohnehin immer nur in einem Fenster (Bereich) ist

2.13.3 Endungen von Dateien anzeigen lassen

ALT+a --> HF (setzt Haken vor DATEINAMENERWEITERUNGEN)


Anmerkung: Diese Einstellung ist vor allem für Braillezeilenbenutzer wichtig, damit sie Ordner und Dateien voneinander unterscheiden können. Dateien haben eine Endung, durch einen Punkt vom Dateinamen abgetrennt. Ordner haben keine Endung.



2.14 Klassischer Anmeldedialog bei Windows 7

Der Standardbildschirm bei der Anmeldung unter Windows 8 und 10 (Kacheln mit stilisiertem Oberkörper einer Person und dem Benutzername darunter) ist für Blinde sehr unübersichtlich.

Um den klassischen Anmeldedialog mit den zwei Eingabefeldern (Benutzername und Passwort) zu erhalten, muss man die Registry bearbeiten. **Achtung!** Unsachgemäße Einstellungen in der Registry können das gesamte Betriebssystem lahmlegen.



1. WINDOWS-Taste + r drücken
2. regedit eingeben und OK drücken
3. zu
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System navigieren
4. Schlüssel DontDisplayLastUserName mit rechter Maustaste anklicken
5. ÄNDERN anklicken, den Wert von 0 auf 1 ändern und mit OK bestätigen
6. Registry beenden und System neu starten

Anmeldung vorher ...



... und hinterher



3 WORD Arbeitsoberfläche einrichten

Um nachzuschauen, welche Word-Version verwendet wird: In der Menüleiste „?“ anklicken --> INFO

3.1 Word 2003

3.1.1 Rechten Aufgabenbereich dauerhaft ausblenden

Menüleiste EXTRAS --> OPTIONEN --> Registerkarte ANSICHT --> Haken vor WINDOWSAUFGABENBEREICH entfernen

3.1.2 Personalisierte Menüs ausschalten

EXTRAS --> ANPASSEN --> Registerkarte OPTIONEN --> Haken setzen vor MENÜS IMMER VOLLSTÄNDIG ANZEIGEN

Anmerkung: s. auch Anmerkung zu 2.1

3.1.3 Alle nicht benötigten Symbolleisten und Lineal ausblenden

Menüleiste ANSICHT --> Haken vor LINEAL entfernen

Menüleiste ANSICHT --> SYMBOLLEISTE --> Haken vor nicht benötigten Leisten entfernen

Anmerkung: Für Blinde sollten diesen Leisten und Lineale grundsätzlich ausgeblendet werden, da sie nutzlos sind. Hier empfiehlt sich auch zusätzlich, die Bildlaufleisten auszublenden: Menüleiste EXTRAS --> OPTIONEN --> Registerkarte ANSICHT --> Haken vor vertikaler und horizontaler Bildlaufleiste entfernen

3.1.4 Normalansicht mit Zeilenumbruch nutzen

Umschalten in die Normal-Ansicht durch die Tastenkombination: STRG+ALT+n

Zusätzlich in der Menüleiste EXTRAS --> OPTIONEN --> Registerkarte ANSICHT --> Haken vor AUF FENSTERBREITE UMBRECHEN (ganz unten) setzen



3.1.5 Zoom-Funktion von WORD nutzen

Word hat eine eingebaute Zoom-Funktion, die sich einfach bedienen lässt: STRG-Taste gedrückt halten und gleichzeitig am Mausrad drehen

Anmerkung: Die Schriftgröße sollte nur verändert werden, wenn die Zoomfunktion nicht ausreicht.

3.1.6 Schriftart dauerhaft ändern

Serifenlose Schriftarten wie Arial oder Verdana eignen sich oft besser für Sehbehinderte. Gewünschte Schriftart unter FORMAT --> ZEICHEN auswählen und auf Schaltfläche STANDARD (links unten) klicken

3.1.7 Abschalten der AutoFunktionen

Menüleiste EXTRAS --> AUTOKORREKTUR-OPTIONEN --> Registerkarte AUTOKORREKTUR --> z.B. Haken vor JEDEN SATZ MIT EINEM GROSSBUCHSTABEN BEGINNEN und JEDE TABELLENZELLE MIT EINEM GROSSBUCHSTABEN BEGINNEN entfernen

Menüleiste EXTRAS --> AUTOKORREKTUR-OPTIONEN --> Registerkarte AUTOFORMAT WÄHREND DER EINGABE --> diverse Haken entfernen



3.2 WORD 2007

Folgende Änderungen gibt es u.a. gegenüber den Vorgängerversionen:

- es gibt eine Schaltfläche „Office“ (rund, links oben in der Ecke) hinter der sich u. a. die **Word-Optionen** Schaltfläche verbirgt. Zu erreichen ist die Optionen-Schaltfläche auch mit ALT+d, i
- die Menüleiste wurde durch eine Registerkartenleiste ersetzt, unterhalb dieser Leiste befindet sich das Menüband, das zu jeder Registerkarte die bekannten Menüpunkte und Symbole aus den WORD-Vorversionen kombiniert
- die Normalansicht heißt jetzt Entwurfsansicht

3.2.1 Menübandein-/ausblenden

- STRG+F1

3.2.2 Lineal und Bildlaufleisten ausblenden

- WORD-OPTIONEN --> ERWEITERT --> Abschnitt ANZEIGEN --> Haken vor VERTIKALES LINEAL IM SEITENLAYOUT ... entfernen
- > Haken vor VERTIKALE BILDLAUFLEISTE... entfernen
- > Haken vor HORIZONTALLE BILDLAUFLEISTE ... entfernen

Anmerkung: Für Blinde sollten diesen Leisten und Lineale grundsätzlich ausgeblendet werden, da sie nutzlos sind.

3.2.3 Entwurfsansicht mit Zeilenumbruch nutzen

Umschalten in die Entwurfs-Ansicht durch die Tastenkombination: STRG+ALT+n

Zeilenumbruch auf Fensterbreite:

- WORD-OPTIONEN --> ERWEITERT --> Abschnitt DOKUMENTINHALT ANZEIGEN --> Haken vor Textumbruch im Dokumentfenster anzeigen setzen

Entwurfsansicht dauerhaft einstellen:

- WORD-OPTIONEN --> ERWEITERT --> Abschnitt ALLGEMEIN --> Haken setzen vor Öffnen eines Dokuments in der Entwurfsansicht zulassen. (Dieser Schritt ist wichtig, da sich WORD sonst immer in der Seitenlayoutansicht öffnet!!)



3.2.4 Zoom-Funktion von WORD nutzen

Word hat eine eingebaute Zoom-Funktion, die sich einfach bedienen lässt: STRG-Taste gedrückt halten und gleichzeitig am Mausrad drehen

Anmerkung: Die Schriftgröße sollte nur verändert werden, wenn die Zoomfunktion nicht ausreicht.

3.2.5 Schriftart dauerhaft ändern

Serifenlose Schriftarten wie Arial oder Verdana eignen sich oft besser für Sehbehinderte. Gewünschte Schriftart unter START --> SCHRIFTART auswählen (alternativ. STRG+d) und auf Schaltfläche STANDARD (links unten) klicken

3.2.6 Abschalten der AutoFunktionen

WORD-OPTIONEN --> DOKUMENTPRÜFUNG --> AUTOKORREKTUR-OPTIONEN --> Registerkarte AUTOKORREKTUR --> z.B. Haken entfernen vor JEDEN SATZ MIT EINEM GROSSBUCHSTABEN BEGINNEN und JEDE TABELLENZELLE MIT EINEM GROSSBUCHSTABEN BEGINNEN

und bei Registerkarte AUTOFORMAT WÄHREND DER EINGABE --> diverse Haken entfernen

3.2.7 Standardmäßig im alten .doc-Format abspeichern

WORD-OPTIONEN --> SPEICHERN --> Abschnitt DOKUMENTE SPEICHERN --> aus der Klappliste „Word 97-2003-Dokument (*.doc)“ auswählen



3.3 WORD 2010

Folgende Änderungen gibt es u.a. gegenüber den Vorgängerversionen:

- die Menüleiste wurde durch eine Registerkartenleiste ersetzt, unterhalb dieser Leiste befindet sich das Menüband, das zu jeder Registerkarte die bekannten Menüpunkte und Symbole aus den WORD-Vorversionen kombiniert
- die Normalansicht heißt jetzt Entwurfsansicht

3.3.1 Menübandein-/ausblenden

- STRG+F1

3.3.2 Bildlaufleisten ausblenden

Registerkarte DATEI --> OPTIONEN --> ERWEITERT --> Abschnitt ANZEIGEN

--> Haken vor VERTIKALE BILDLAUFLEISTE... entfernen

--> Haken vor HORIZONTALE BILDLAUFLEISTE ... entfernen

Anmerkung: Für Blinde sollten diesen Leisten grundsätzlich ausgeblendet werden, da sie nutzlos sind.

3.3.3 Entwurfsansicht mit Zeilenumbruch nutzen

Umschalten in die Entwurfs-Ansicht durch die Tastenkombination:
STRG+ALT+n

Zeilenumbruch auf Fensterbreite:

Registerkarte DATEI --> OPTIONEN --> ERWEITERT --> Abschnitt DOKUMENTINHALT ANZEIGEN --> Haken vor Textumbruch im Dokumentfenster anzeigen setzen

Entwurfsansicht dauerhaft einstellen:

Registerkarte DATEI --> OPTIONEN --> ERWEITERT --> Abschnitt ALLGEMEIN --> Haken setzen vor Öffnen eines Dokuments in der Entwurfsansicht zulassen. (Dieser Schritt ist wichtig, da sich WORD sonst immer in der Seitenlayoutansicht öffnet!!)



3.3.4 Zoom-Funktion von WORD nutzen

Word hat eine eingebaute Zoom-Funktion, die sich einfach bedienen lässt: STRG-Taste gedrückt halten und gleichzeitig am Mausrad drehen

Anmerkung: Die Schriftgröße sollte nur verändert werden, wenn die Zoomfunktion nicht ausreicht.

3.3.5 Schriftart dauerhaft ändern

Serifenlose Schriftarten wie Arial oder Verdana eignen sich oft besser für Sehbehinderte.

Registerkarte START -->STRG+d -->SCHRIFTART auswählen und auf Schaltfläche ALS STANDARD FESTLEGEN(links unten) klicken - -> im sich öffnenden Dialogfeld den zweiten Punkt (Alle Dokumente ...) auswählen --> 2x OK

3.3.6 Abschalten der AutoFunktionen

Registerkarte DATEI --> OPTIONEN -->DOKUMENTPRÜFUNG --> z.B. Haken entfernen vor JEDEN SATZ MIT EINEM GROSSBUCHSTABEN BEGINNEN und JEDE TABELLENZELLE MIT EINEM GROSSBUCHSTABEN BEGINNEN

und bei der Schaltfläche AUTOKORREKTUR-OPTIONEN in den Registerkarten AUTOKORREKTUR und AUTOFORMAT WÄHREND DER EINGABE die diversen Haken entfernen

3.3.7 Standardmäßig im alten .doc-Format abspeichern

Registerkarte DATEI --> OPTIONEN --> SPEICHERN --> Abschnitt DOKUMENTE SPEICHERN --> aus der Klappliste „Word 97-2003-Dokument (*.doc)“ auswählen



3.4 WORD 2013 und 2016

Folgende zusätzliche Einstellungen muss man ggf. vornehmen:

3.4.1 Word direkt mit einem leeren Dokument starten

- Word 2013 starten, Doppelklick auf „Leeres Dokument“
- oben links auf DATEI --> OPTIONEN --> ALLGEMEIN, dann ganz unten im Abschnitt STARTOPTIONEN den Haken entfernen bei DIE STARTSEITE ANZEIGEN, WENN DIESE ANWENDUNG STARTET
- Änderung mit OK bestätigen

3.4.2 Kontrast zwischen Hintergrund und Seite verbessern

- nach dem Öffnen einer leeren Seite oben links auf DATEI --> OPTIONEN --> ALLGEMEIN
- im Abschnitt MSO KOPIE PERSONALISIEREN das OFFICE DESIGN auf DUNKELGRAU setzen

4 Texte vorlesen lassen ohne teure Hilfsmittel

Seit Windows 7/Vista gibt es einen windowseigenen Screenreader (Windows Narrator). Diesen startet man mit WINDOWS-Taste+EINGABE. Leider funktioniert der Narrator nicht in jedem Programm und hat auch erst mit Windows 8 von Werk aus eine deutsche Stimme. Sofern man eine 32-Bit Version von Windows 7/Vista hat, kann man die deutsche Stimme Steffi aber nachrüsten. (<http://ulrichhanke.de/Programme/RSSolo4GermanSteffi.exe>).

5 Hinweis zum Schluss

Alle beschriebenen Schritte wurden von mir mit den Office Professional Versionen und Windows 8 Professional getestet. Kleine Änderungen in den diversen Versionen von Windows 8 sind deshalb möglich.

Das Ausprobieren der einzelnen Einstellungen geschieht auf eigene Verantwortung.

Fragen und Hinweise werden gerne entgegen genommen unter: j.iriogbe@jpss-fb.de oder unter reha@iriogbe.de